



「USB からのプログラム読み込みができない（エラー 2 1、2 2）」

「プログラムを変更したのに動作が変わらない」

（原因）

エクスプローラなどの Windows のツールを使用して、  
プログラムを USB にファイルコピーした。

（対応）

[接続処理]メニューから「USB メモリに書き込み」を実行して  
ください。



「祭日には週間プログラムが動作しない設定をしたい」

年間プログラムの祭日設定のプログラム番号に 9 9 を設定してください。


（対応）

[年間プログラム] をクリックし、[設定] から [祭日設定] を  
クリックします。

プログラム番号の列をクリックして表示される▼をクリックし、  
プログラム番号 9 9 を選択します。

[祭日設定を実施する]にチェック印をつけます。

[OK] をクリックします。



プログラム番号 9 9 は特殊プログラム番号で、設定した日はなにもしません。

すでにプログラム番号 9 9 を使用している場合は別番号に変更してください。